


## IMAP i Outlook 2016

Om du redan har ett konto inlagt på Outlook och ska lägga till en ny adress, följ nedan steg:

1. Klicka på **Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar**
2. Tryck på **Nytt** enligt nedan bild:
  - a. Ska du endast byta serverinställningar, välj **Ändra**



3. Välj sedan **Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper** och tryck på **Nästa** enligt nedan:



4. Välj **POP eller IMAP** och tryck på **Nästa**:

Lägg till konto



### Välj tjänst



Outlook.com- eller Exchange ActiveSync-kompatibel tjänst

Anslut till en tjänst, till exempel Outlook.com, och få tillgång till e-post, kalendrar, kontakter och uppgifter

Pop eller IMAP

Anslut till ett POP- eller IMAP-e-postkonto

< Föregående

Nästa >

Avbryt

5. Fyll i korrekt information enligt nedan bild:

- a. Ange din egna mailadress och lösenord istället för "anders@andersson.se" som visas på bilden

Lägg till konto



### Inställningar för POP- och IMAP-konto

Skriv in kontots inställningar för e-postserver.



#### Användarinformation

Ditt namn: Anders Andersson

E-postadress: anders@andersson.se

#### Serverinformation

Kontotyp: IMAP

Server för inkommande e-post: imap.pin.se

Server för utgående e-post (SMTP): smtp.pin.se

#### Inloggningsinformation

Användarnamn: anders@andersson.se

Lösenord: \*\*\*\*\*

Kom ihåg lösenordet

Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning

#### Testa kontoinställningar

Vi rekommenderar att du testar kontot för att säkerställa att posterna är korrekta.

Testa kontoinställningar...

Testa kontoinställningar automatiskt när du klickar på Nästa

E-post som ska behållas offline: 6 månader



Fler inställningar...

< Föregående

Nästa >

Avbryt

- Tryck sedan på **Fler inställningar** enligt ovan
- När steg 6 har gjorts kommer ett nytt fönster öppnas. Därifrån går du in på fliken **Utgående server**. Se till att inställningarna på din enhet matchar nedan bild:

Inställningar för e-post på Internet

Allmänt Utgående server Avancerat

Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering

Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post

Logga in med

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg lösenordet

Kräv säker lösenordsautentisering (SPA)

- Under fliken **Avancerat** ska även din enhet matcha nedan inställningar på bilden:

Inställningar för e-post på Internet

Allmänt Utgående server Avancerat

Serverportnummer

Inkommande server (IMAP): 993

Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL

Utgående server (SMTP): 465

Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL

Server-tidslimit

Kort  Lång 1 minut

Mappar

Rotmappens sökväg:

Skickat

Spara inte kopior av skickade objekt

Borttaget

Markera objekt för borttagning men flytta dem inte automatiskt

Objekt som har markerats för borttagning tas bort permanent när postlådan töms på objekt.

Töm objekt vid växling av mappar i onlineläge

(Om ni inte ska använda SSL finner ni de inställningarna på <https://pin.se/support/support/installningar/>)

- Tryck på **OK** och fönstret stängs. Därefter trycker du på **Nästa**.
  - Då kommer ditt konto verifieras och om allting är gjort enligt guiden är din mail tillagd i Outlook.